




Para crearse una cuenta en KuCoin a través de nuestro enlace de afiliado para tener mejores opciones y servicios, así como rebajas de cuotas de comisiones:



<https://www.kucoin.com/r/af/rBQ8XBD>

Una vez registrado en el Exchange debe crear la API en:



Nota: como esta señalado en la imagen a través de dos estrellas, las opciones de crear la API y también el pago de comisiones en KCS para obtener descuentos de estas.

También puede ir directo por este link, darle a "Crear API" y llenar los campos indicados.

<https://www.kucoin.com/es/account/api>

Crear API

KuCoin ofrece una API robusta que puede crear de acuerdo con sus necesidades y usarla para acceder o comerciar en el mercado de KuCoin. [Consultar documento API](#)

Nombre de API

Cryptex Bot

Contraseña de API

••••••••

Por motivos de seguridad, la contraseña de la API es obligatoria para la llamada a la interfaz, por favor manténgala a salvo. Si lo perdió, deberá crear una nueva clave API.

Restricciones de API

General

Los usuarios solo pueden verificar la información de la cuenta, el estado de cuenta, la información del pedido y realizar otras operaciones de solo lectura, sin embargo, no pueden realizar pedidos, retirar, etc.

Comercio

Los usuarios pueden realizar pedidos, cancelar pedidos, etc.

Transferencias *no recomendado*

Los usuarios pueden retirar, adquirir una dirección de depósito, cancelar retiros, etc.

Acceso IP Current IP: 77.228.90.142

Sin limite Se puede acceder al secreto de la API desde cualquier dirección *no recomendado*

Limite de IP El secreto de la API está restringido para acceder mediante una dirección IP confiable [Sugirió](#)

145.239.197.98 X

Añadir

Puede agregar 20 direcciones IP como máximo, use una coma para separar cada una

Indicaciones Importantes: (en **rojo** campos obligatorios con esos valores)

Nombre de la API: Poner a gusto personal cualquiera.

Poner de contraseña en la zona de texto "Contraseña de API": CryptexBot

Marcar casilla de "Comercio".

La casilla "Transferencias" es para permitir el cobro de comisiones. Si usted desea que el bot cobre sus comisiones automáticamente debe marcarla, en caso contrario usted deberá realizar los pagos de forma manual a través de transferencias.

Para el pago de comisiones (si habilita el cobro automático) deberá mover dicho saldo a la cartera de "Cuenta Principal".


Nota: Las comisiones de envíos (fees) en caso de estar marcada la casilla de "Transferencias" la asume la plataforma, en caso de hacerse manual por el usuario las asume el cliente.

De forma opcional (u obligatoria si habilitó la casilla de "Transferencias") podremos restringir las direcciones IP como se muestra al final de la imagen, en ese caso debemos de poner:

145.239.197.98

Una vez completa estas opciones dar en siguiente y nos pedirá código de confirmación al teléfono, correo y la contraseña de comercio, ponérselos y continuar.


Luego de activarla en el correo electrónico nos redirecciona nuevamente a la pagina con los datos finales de la API:



Copiamos la Clave que es nuestra Key API y el Secreto que es nuestra Key Secret para luego pegarla en Real Trading.

Hay que recordar que la Key Secret solo será visible en esta ocasión, por lo cual debemos copiarla antes de dar confirmar. (De lo contrario hacer nuevamente el proceso con otra API)

Damos confirmar y listo, debe quedarnos de esta forma o similar según las configuraciones:



Notas de Interés:

El saldo para operaciones spot debe estar en la “Cuenta de Trading” en USDT.

El saldo para operaciones futuros debe estar en la “Cuenta de Futuros” en USDT.

El saldo para retiros automáticos debe estar en la “Cuenta de Financiación” en USDT.

